## Просмотр пароля Wi-Fi в windows

## Windows 7

Левой кнопкой мыши нужно нажать на антенны в виде лестницы. В открытом окне выбрать "Центр управления сетями и общим доступом", далее выбрать "Управление беспроводными сетями", в списке сетей нажать на необходимую сеть правой кнопкой мыши и выбрать "Свойства".

В окне "Свойства" открыть вкладку "Безопасность" и поставить галку "Отображать вводимые знаки".



Появится пароль ,который можно использовать для подключения другого устройства. После просмотра нажать "Отмена", чтобы случайно не внести изменения.

## Windows 8

Левой кнопкой мыши нужно нажать на антенны в виде лестницы.



В открытом списке сетей нажать на необходимую сеть правой кнопкой мыши и выбрать "Посмотреть свойства подключения".

В окне "Свойства беспроводной сети" открыть вкладку "Безопасность" и поставить галку "Отображать вводимые знаки".

				A A A	Отображать сведения о предп	олагаемом использовани	
Колнаконер	Banavo RowaiDVDi	Руководство 0 пользоват	3		Задать как лимитное подключ	ение	
-			A CONTRACT OF STREET	1 AV	236LITE STU CATE		
(Caro)	IL-MONO	Cooxigran Forge		×	Subline sty certe		
a.	VoutCas	Своиства беспр	ооводной сети югтоозоо		Включение и отключение обш	его доступа	
T	02	Подключение везопаснос	ть		Просмотреть свойства подклю	очения	
isepenae	Witerost	Тип безопасности:	WPA2-Personal V		00×. × 3	Іоі100500 Подключено	atl
	Ciffic- 20	Тип шифрования:	AES 🗸 🗸	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 0	DOM.RU Guest	20
		Ключ безопасности сети	•••••				9.1
Thereas	OneKey	8	Отображать вводимые знаки				
Autometro	Q				0	DOM.RU AUTO	all
- <u>2</u>				1 COVIO		DOM.RU Office	ati
avasiti Intern	Slisype				0 0	Test Netgear	ail
						ZTE NTPKK	ail
AT .		Дополнительные пара	метры			Wender Vielen	
Tools Lite	Scon			J. J. M. C.		wonder_vanya	aill
ō"							
Google			2 <u></u>		O manage		
Chrome	CALAM		ОК Отмена				
1							
Intel	Play Leagu			a fact the second of the	C C		
AppUp(S	of Legends			11			
	0	S 📀 🚦	2 🧭		Del Contraction de la contract		

Появится пароль ,который можно использовать для подключения другого устройства. После просмотра нажать "Отмена", чтобы случайно не внести изменения.

## Windows 10

1. Нажимаем кнопку "Пуск", переходим в пункт "Параметры".



2. Выбираем пункт "Сеть и Интернет".

Корзина	Параметры		Найти параме	– — × етр р	
	Система Система Экран, уведомления, приложения; питание	Устройства Bluetooth, принтеры, Мышь	Сеть и Интернет Wi-Fi, режим "в самолете", VPN	Серсонализация Фон, блокировка экрана, цвета	
	Учетные записи Ваша учетная запись, настройки синхронизации,	Время и язык Речь, регион, дата	Специальные возможности За кадром, лупа, высокая контрастность	Сонфиденциальность Расположение, камера	
	Обновление и				
# 2 🗆 🗮 🖨 💆					へ 🐑 🌄 (小) 芦 ENG 🤐 9:39 11.08.2015

3. В левом столбце находим пункт «Wi-Fi». После этого, справа прокручиваем список вниз и выбираем пункт «Настройка параметров адаптера»

- Параметры			-	٥	$\times$
🐯 СЕТЬ И ИНТЕРНЕТ	4	Найти параметр			0
Wi-Fi	У Скрытая сеть				^
Режим «в самолете»	Дополнительные параметры				
Использование данных	Управление параметрами сети Wi-Fi				
VPN	Сопутсвующие параметры				
Набор номера	Настройка параметров адаптера				
Ethernet	Изменение расширенных параметров общего доступа				
Прокси	Центр управления сетями и общим доступом				- 1
	Домашняя группа				
	Свойства обозревателя				
	Брандмауэр Windows				
					~

4. Ищем ярлык «Беспроводная сеть», нажимаем Правой клавишей мыши и переходим в состояние.

🦉 «	Rcea ) Ceter )		No. of the second s	
	bee 5 F cereb F	~ 0	Поиск: Се	P
По	дключение к »		•	?
net ой кабе ek PCIe F подключ очено Miniport	ль не подключен E Family Controller ение			
оводна Dor c RT	я сеть Отключить Полключение / Отключе			
KOC OHE	Состояние			
Mir	Диагностика			
oe 🌍	Настройка моста			
одк	Создать ярлык			
•	Удалить			
•	Переименовать			
•	Свойства			
	По net ой кабе ek PCle F подключ очено Miniport c RT C c C c C c C c C c C c C c C c C c C c	Подключение к ≫ net ой кабель не подключен ek PCle FE Family Controller подключение очено Мiniport (PPTP) ооводная сеть Оог Кос Подключение / Отключение Подключение / Отключение Мin Диагностика настройка моста одк Создать ярлык © Удалить © Свойства	Подключение к » еt ой кабель не подключен ек PCle FE Family Controller подключение очено Мiniport (PPTP) ооводная сеть Оог КП ♀ Отключить Подключение / Отключение Ми Диагностика ное № Настройка моста одк Создать ярлык ♀ Удалить ♀ Переименовать ♀ Свойства	Подключение к »

5. Здесь нажимаем кнопку «Свойства беспроводной сети»



6. Сверху выбираем вкладку **«Безопасность»**, и ставим галочку **«Отображать вводимые знаки»** 



Появится пароль ,который можно использовать для подключения другого устройства. После просмотра нажать "**Отмена**", чтобы случайно не внести изменения.